

MON COMPTE > SE CONNECTER & DÉVERROUILLER

Votre mot de passe principal

Afficher dans le centre d'aide:

<https://bitwarden.com/help/master-password/>

Votre mot de passe principal

Votre mot de passe principal est la méthode principale pour accéder à Bitwarden. Il est important que votre mot de passe principal soit :

- **Mémorable:** Les employés et systèmes de Bitwarden n'ont **aucune** connaissance de, moyen de récupérer, ou moyen de réinitialiser votre mot de passe principal. **N'oubliez pas votre mot de passe principal !**
- **Fort:** Un mot de passe plus long, plus complexe et moins courant est le meilleur moyen de protéger votre compte. Bitwarden fournit un outil de test de force de [mot de passe](#) gratuit pour tester la force de certains mots de passe mémorables que vous envisagez.

Les mots de passe principaux créés après la [version 2023.3.0](#) doivent comporter au moins 12 caractères.

Tip

Inquiet à propos de l'oubli de votre mot de passe principal ? Voici ce qu'il faut faire :

- **Configurez un indice.** Au cas où vous auriez besoin d'un rappel, un courriel d'indice pour le mot de passe principal peut être demandé sur l'écran d'identifiant. Assurez-vous d'utiliser un indice que seul vous comprendrez.
- **Désignez un [contact d'urgence de confiance](#).** Les utilisateurs avec un accès Premium peuvent accorder l'accès à un compte à un ami ou à un membre de la famille en cas d'urgence.

Changer le mot de passe principal

Si vous connaissez votre mot de passe principal actuel, vous pouvez le modifier depuis le coffre web :

Note

Si vous ne connaissez pas votre mot de passe principal actuel, [apprenez quoi faire](#).

1. Dans l'application web, sélectionnez les **Paramètres** → **Mon compte** depuis la navigation :

 Password Manager

Vaults

Send

Tools

Reports

Settings

My account

Security

Preferences

Subscription

Domain rules

Emergency access

 Password Manager

More from Bitwarden

My account

Name
Brett Warden

Email
dec24premium@bitwarden.com

Save



Customize

Your account's fingerprint phrase: [?](#)
backlit-maggot-writing-endpoint-negotiate

Change email

Master password (required)

New email (required)

Continue

Danger zone

Careful, these actions are not reversible!

Deauthorize sessions

Purge vault

Delete account

Mon compte

2. Depuis le menu **Mon compte**, sélectionnez la page **Sécurité** et l'onglet **Mot de passe principal**:

 Password Manager

Vaults

Send

Tools

Reports

Settings

My account

Security

Preferences

Domain rules

Emergency access

Free Bitwarden Famili...

 Password Manager

Security

Master password

Two-step login

Keys

Change master password

Warning

Proceeding will log you out of your current session, requiring you to log back in. Active sessions on other devices may continue to remain active for up to one hour.

Current master password

New master password

Confirm new master password

Important: Your master password cannot be recovered if you forget it! 12 character minimum

☒ Check known data breaches for this password

☐ Also rotate my account's encryption key ?

New master password hint (optional)

Change master password

Log in with passkey

Off

Beta

Paramètres du mot de passe principal

- Entrez votre **Mot de passe principal actuel**.
- Entrez et confirmez votre **Nouveau mot de passe principal**.
- Si vous souhaitez vérifier votre mot de passe principal via HIBP avant de le soumettre, cochez la case **Vérifier les brèches de données connues pour le mot de passe** (en savoir plus). Pour exécuter ce rapport, un hachage de votre mot de passe principal est envoyé à HIBP et comparé aux hachages exposés stockés. Votre mot de passe principal n'est jamais exposé par Bitwarden.

Warning

Ne cochez pas la case **régénérer la clé de chiffrement du compte** à moins de comprendre pleinement les ramifications et les actions de suivi requises. [En savoir plus](#).

6. Sélectionnez le bouton **Changer le mot de passe principal**.

Changer votre mot de passe principal vous déconnectera automatiquement de la session du coffre web. D'autres applications connectées peuvent rester actives jusqu'à une heure, mais finiront également par vous demander de vous reconnecter avec votre nouveau mot de passe principal.

J'ai oublié mon mot de passe principal

Apprenez quoi faire si vous [oubliez votre mot de passe principal](#).

Options supplémentaires d'identifiant

Votre mot de passe principal est une exigence pour la configuration de votre compte Bitwarden. Selon la façon dont vous ou votre organisation interagissez avec Bitwarden, des options supplémentaires sont disponibles pour accéder à votre compte Bitwarden.

Méthode	Description
Se connecter avec l'appareil	L'identifiant avec appareil est une option pour utiliser un appareil secondaire de confiance qui peut envoyer des demandes d'authentification à Bitwarden. Apprenez-en plus sur l'identifiant avec l'appareil ici .
Se connecter avec SSO	Les utilisateurs de Bitwarden qui font partie d'une organisation qui utilise l'identifiant avec authentification unique (SSO) peuvent se connecter en utilisant un fournisseur d'identité existant, qui authentifiera l'utilisateur. Apprenez-en plus sur l'identifiant avec SSO ici .
Se connecter avec des clés de passe (bêta)	Les clés de passe peuvent être utilisées pour se connecter à Bitwarden comme alternative à l'utilisation de votre mot de passe principal et courriel, et certaines clés de passe peuvent être utilisées pour le chiffrement et le déchiffrement du coffre. Apprenez-en plus ici .
Déverrouiller avec la biométrie et déverrouiller avec le PIN	L'utilisation de déverrouiller avec la biométrie ou un PIN n'est pas une méthode d'identification alternative, cependant, cette fonctionnalité peut vous permettre d'accéder à un compte verrouillé avec la biométrie du système ou un PIN au lieu d'un mot de passe principal. En savoir plus sur déverrouiller avec la biométrie et déverrouiller avec le PIN .

Prochaines étapes

Maintenant que vous avez créé un mot de passe principal **mémorable** et **robuste**, nous recommandons :

- [Sécuriser davantage votre compte avec l'identifiant en deux étapes](#)
- [Activation de l'accès d'urgence](#) (nécessite Premium)

