

PASSWORD MANAGER > AUTOFILL > TROUBLESHOOT AUTOFILL

Desactivar el gestor de contraseñas integrado en el navegador

Ver en el centro de ayuda:

<https://bitwarden.com/help/disable-browser-autofill/>

Desactivar el gestor de contraseñas integrado en el navegador

Si eres nuevo en Bitwarden, es probable que el navegador web que utilizas haya estado guardando y autocompletando tus contraseñas. La mayoría de los navegadores web lo activan por defecto, pero los expertos suelen coincidir en que los [gestores de contraseñas integrados son más vulnerables](#) que las soluciones dedicadas como Bitwarden.

Por este motivo, y porque un gestor de contraseñas integrado activo puede interferir con su experiencia en Bitwarden, le recomendamos que desactive el gestor de contraseñas integrado de su navegador web.

Note

La extensión de navegador Bitwarden puede desplegarse a través de puntos finales gestionados. Obtenga más información sobre la [implementación de la extensión de navegador Bitwarden en dispositivos gestionados](#).

Aprende a desactivar el gestor de contraseñas integrado en los principales navegadores:


Tip

Varios navegadores modernos, como Edge, Opera y Brave, utilizan un framework de Google Chrome llamado "Chromium". Si utiliza uno de estos navegadores, siga las instrucciones de **Chrome/Chromium**.

⇒Chrome/Cromo


En Chrome o cualquier navegador basado en Chromium (Edge, Opera y Brave), navegue hasta la página de **Contraseñas** ingresando `chrome://administrador-de-contraseñas/ajustes` en la barra de direcciones, sustituyendo `chrome` por el nombre de su navegador (por ejemplo, `brave://administrador-de-contraseñas/ajustes`).

En esta página, desactiva tanto la opción **Ofrecer guardar contraseñas** como la opción **Inicio de sesión automático**:



Opciones de Contraseña de Chrome

Esta página también mostrará cualquier **Contraseña Guardada** que esté siendo almacenada por el navegador:




Contraseñas Guardadas de Chrome

Si aún no ha guardado estas contraseñas en Bitwarden, [expórtelas](#) para prepararse para una futura importación a Bitwarden. Una vez exportados, deberías eliminar estas contraseñas del almacenamiento del navegador.


⇒Zorro de Fuego

En Firefox, navega a **Preferencias** → **Privacidad y Seguridad** y desplázate hacia abajo hasta la sección de **Inicios de sesión y Contraseñas**. En esta sección, desmarca todas las opciones que ya están marcadas.



Opciones de Contraseña de Firefox

También deberías averiguar qué inicios de sesión Firefox ya ha guardado seleccionando el botón **Inicios de Sesión Guardados...**:




Inicios de Sesión Guardados de Firefox

Si aún no ha guardado estas contraseñas en Bitwarden, [expórtelas](#) para importarlás en el futuro a Bitwarden. Una vez exportados, deberías **Eliminar** estas contraseñas de Firefox.


⇒Safari

En Safari, abre **Preferencias** desde la barra de menú y navega hasta la pestaña **AutoFill**. En esta pestaña, desmarca todas las opciones preseleccionadas:



Opciones de Contraseña de Safari

También deberías averiguar qué contraseñas Safari ya ha guardado navegando a la pestaña **Contraseñas**:




Contraseñas Guardadas de Safari

Si aún no has guardado estas contraseñas en Bitwarden, crea elementos de inicio de sesión en Bitwarden para estas contraseñas. Una vez que todas las contraseñas guardadas están en Bitwarden, **Elimina** estas contraseñas de Safari.


⇒Vivaldi

En Vivaldi, abre la ventana  **Ajustes de Vivaldi** y selecciona  **Privacidad** desde la navegación de la mano izquierda. Desplázate hacia abajo hasta la sección de Contraseñas y desmarca la opción **Guardar Contraseñas de Páginas Web**:



Opciones de Contraseña de Vivaldi

También deberías averiguar qué contraseñas ya ha guardado Vivaldi seleccionando el botón **Mostrar Contraseñas Guardadas**:




Contraseñas Guardadas de Vivaldi

Si aún no has guardado estas contraseñas en Bitwarden, crea elementos de inicio de sesión en Bitwarden para estas contraseñas. Una vez que todas las contraseñas guardadas están en Bitwarden, elimina estas contraseñas de Vivaldi haciendo clic derecho en cada una y seleccionando **Eliminar Contraseña**.

⇒Torre


A pesar de compartir raíces con Firefox, Tor es único en que no guarda tus inicios de sesión por defecto. Si no has configurado manualmente Tor para guardar y autocompletar los inicios de sesión, ya estás listo.

Si lo hizo, navegue a la página **Contraseñas** ingresando `about:preferences#privacy` en la barra de direcciones, y desplácese hacia abajo hasta la sección de Inicio de Sesión y Contraseñas. Desactiva todas las opciones que habías marcado.



Opción de Contraseña Tor

También deberías averiguar qué inicios de sesión ya ha guardado Tor seleccionando el botón **Inicios de Sesión Guardados...**:




Contraseñas Guardadas de Tor

Si aún no has guardado estas contraseñas en Bitwarden, crea elementos de inicio de sesión en Bitwarden para estas contraseñas. Una vez que todas las contraseñas guardadas están en Bitwarden,  **Elimina** estas contraseñas de Tor.

⇒DuckDuckGo

En DuckDuckGo, navega a **Ajustes → Autocompletar**. Desde esta pantalla, desmarca la casilla para **Nombres de usuario y contraseñas**.



Deshabilitar el administrador de contraseñas de DuckDuckGo

Puedes crear una copia de seguridad de tus datos existentes seleccionando **Exportar Contraseñas**. Una vez que hayas creado un archivo de respaldo, selecciona **Ver contenido de Autofill...** y elimina los datos de autofill almacenados para eliminar las sugerencias previamente guardadas.

En la sección del Administrador de Contraseñas, los usuarios de macOS pueden elegir usar Bitwarden. Aprende más sobre la integración del navegador macOS de Bitwarden DuckDuckGo [aquí](#).