

MITT KONTO > TVÅSTEGSINLOGGNING > INSTALLATIONSGUIDER

Tvåstegsinloggning via YubiKey

View in the help center:

<https://bitwarden.com/help/setup-two-step-login-yubikey/>

Tvåstegsinloggning via YubiKey

Tvåstegsinloggning med [YubiKey](#) är tillgängligt för premiumanvändare, inklusive medlemmar av betalda organisationer (familjer, team eller företag). Vilken [YubiKey som helst som stöder OTP](#) kan användas. Detta inkluderar alla enheter i YubiKey 4- och 5-serien, såväl som YubiKey NEO och YubiKey NFC. Du kan lägga till upp till fem YubiKeys till ditt konto.



Tip

Most modern YubiKeys, including 5 series keys, support the FIDO2 WebAuthn protocol. If your key supports it, which you can determine using the [Yubico Authenticator](#) desktop application, we recommend setting up your key as a FIDO2 WebAuthn device by following [these instructions](#).

Ställ in YubiKey

Så här aktiverar du tvåstegsinloggning med Yubikey:

⚠ Warning

Om **du förlorar åtkomst till din tvåstegsinloggningsenhet kan du permanent låsa dig utanför ditt valv** om du inte skriver ner och förvarar din återställningskod för tvåstegsinloggning på ett säkert ställe eller har en alternativ tvåstegsinloggningsmetod aktiverad och tillgänglig.

[Få din återställningskod](#) från **tvåstegsinloggningsskärmen** omedelbart efter att du har aktiverat valfri metod. Dessutom kan användare skapa en [Bitwarden-export](#) för att säkerhetskopiera valvdata.

1. Logga in på Bitwardens webbapp.
2. Välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Tvåstegsinloggning** från navigeringen:

 Password Manager

Vaults

Send

Tools

Reports

Settings

My account

Security

Preferences

Domain rules

Emergency access

Free Bitwarden Famili...

 Password Manager

 Admin Console

More from Bitwarden




Security

Master password

Two-step login

Keys

Two-step login

Secure your account by requiring an additional step when logging in.

 **Warning**

Setting up two-step login can permanently lock you out of your Bitwarden account. A recovery code allows you to access your account in the event that you can no longer use your normal two-step login provider (example: you lose your device). Bitwarden support will not be able to assist you if you lose access to your account. We recommend you write down or print the recovery code and keep it in a safe place.

[View recovery code](#)

Providers

	Email Enter a code sent to your email.	Manage
	Authenticator app Enter a code generated by an authenticator app like Bitwarden Authenticator.	Manage
	Passkey Use your device's biometrics or a FIDO2 compatible security key.	Manage
	Yubico OTP security key Use a YubiKey 4, 5 or NEO device.	Manage
	Duo Enter a code generated by Duo Security.	Manage

Two-step login

3. Leta upp alternativet **YubiKey OTP-säkerhetsnyckel** och välj knappen **Hantera**.

© 2025 Bitwarden Inc | Page 3 of 8

Providers

	Email Enter a code sent to your email.	Manage
	Authenticator app Enter a code generated by an authenticator app like Bitwarden Authenticator.	Manage
	Passkey Use your device's biometrics or a FIDO2 compatible security key.	Manage
	Yubico OTP security key Use a YubiKey 4, 5 or NEO device.	Manage
	Duo Enter a code generated by Duo Security.	Manage

Two-step login providers

Du kommer att bli ombedd att ange ditt huvudlösenord för att fortsätta.

4. Anslut YubiKey till din dators USB-port.
5. Välj det första tomma YubiKey-inmatningsfältet i dialogrutan i ditt webbvalv.
6. Tryck på Yubikey-knappen.

Om du kommer att använda YubiKey för en NFC-aktiverad mobil enhet, markera kryssrutan **En av mina nycklar stöder NFC**.

7. Välj **Spara**. Ett grönt **aktiverat** meddelande indikerar att tvåstegsinloggning med YubiKey har aktiverats.
8. Välj knappen **Stäng** och bekräfta att alternativet **YubiKey OTP-säkerhetsnyckel** nu är aktiverat, vilket indikeras av en grön kryssruta ✓ ().

Upprepa denna process för att lägga till upp till 5 YubiKeys till ditt konto.

Note

We recommend keeping your active web vault tab open before proceeding to test two-step login in case something was misconfigured. Once you have confirmed it's working, logout of all your Bitwarden apps to require two-step login for each. You will eventually be logged out automatically.

Själv-värd installation

Om du är en organisationsadministratör måste du konfigurera ett par miljövariabler i `global.override.env` för att tillåta anrop till YubiKey OTP API:

Variabel	Beskrivning
<code>globalSettings__yubico__clientId</code>	Ersätt värdet med ID mottaget från din Yubico Key. Registrera dig för Yubico Key här .
<code>globalSettings__yubico__key</code>	Mata in nyckelvärdet mottaget från Yubico.

Använd YubiKey

Följande antar att **YubiKey** är din [högst prioriterade aktiverade metod](#). För att komma åt ditt valv med en YubiKey:

1. Logga in på ditt Bitwarden-valv på valfri app och ange din e-postadress och ditt huvudlösenord.

Du kommer att uppmanas att sätta in din YubiKey i din dators USB-port eller hålla din YubiKey mot baksidan av din NFC-aktiverade enhet:



Verify your Identity

Press your YubiKey to authenticate

Verification code (required)

☐ Don't ask again on this device for 30 days

Continue logging in

or

Select another method

Use your recovery code

Cancel

YubiKey security key

To continue, hold your YubiKey NEO against the back of the device.



Verification code

Remember me



Continue

Try again


YubiKey prompt

💡 Tip

Markera rutan **Kom ihåg mig** för att komma ihåg din enhet i 30 dagar. Att komma ihåg din enhet innebär att du inte behöver slutföra ditt tvåstegsinloggningssteg.

Om du använder en icke-NFC YubiKey på en mobil enhet:

1. Anslut din YubiKey till enheten.
2. Tryck på **Avbryt** för att avsluta NFC-prompten.



Cancel NFC

3. Tryck på textinmatningsfältet, markerat med en grå understrykning.
4. Tryck eller tryck på din YubiKey-knapp för att infoga din kod.
2. Välj eller tryck på **Fortsätt** för att slutföra inloggningen.

Du kommer inte att behöva slutföra ditt sekundära inloggningssteg i två steg för att **läsa upp** ditt valv när du väl är inloggad. För hjälp med att konfigurera utloggning vs. låsbeteende, se alternativ [för tidsgräns](#) för valv.

NFC-felsökning

Om din YubiKeys NFC-funktion inte fungerar korrekt:

Kontrollera att NFC är aktiverat:

1. Ladda ner [YubiKey Manager](#).
2. Anslut YubiKey till din enhet.
3. Välj fliken **Gränssnitt** och kontrollera att alla rutor i NFC-avsnittet är markerade.

Kontrollera att NFC är korrekt konfigurerat:

1. Ladda ner [YubiKey-anpassningsverktyget](#).
2. Anslut YubiKey till din enhet.
3. Välj fliken **Verktyg**.
4. Välj knappen **NDEF-programmering**.
5. Välj den konfigurationsplats du vill att YubiKey ska använda över NFC.

6. Välj knappen **Program**.

(Endast Android) Kontrollera följande:

- Att du markerat kryssrutan **En av mina nycklar stöder NFC** under installationen.
- Att din Android-enhet stöder **NFC** och är [känd för att fungera korrekt](#) med YubiKey NEO eller YubiKey 5 NFC.
- Att du har NFC aktiverat på din Android-enhet (**Inställningar** → **Mer**).
- Att din tangentbordslayout/format/läge är inställt på QWERTY.